

Sterility Assurance Test (1)



جملات نادرست را با زدن علامت ضربدر در کنار شماره آن‌ها مشخص کنید.

۱. اگر در زمان پاکسازی و شستشوی ابزار کمی آلودگی باقی بماند، مشکلی نخواهد بود، چرا که استریلیزرها ی بیمارستانی قدرت بالایی دارند و همه چیز را استریل می‌کنند.
۲. مونیتورینگ در استریلیزاسیون سه نوع فیزیکی، شیمیایی، و بیولوژیک دارد.
۳. اندیکاتور کلاس ۶ بخار برای آزمون سیکل استریلیزرها بخار بهترین گزینه است.
۴. استریلیزاسیون با استفاده از استریلیزرها بخار (اتوکلاو بخار) یک روش استریلیزاسیون فیزیکی است.
۵. روش استریلیزاسیون با استفاده از گاز اتیلن اکساید یک روش استریلیزاسیون در دمای پایین است.
۶. طبق راهنمای اعتباربخشی، وجود روش‌های اجرایی مدون فقط برای فاز استریلیزاسیون در بخش استریل مرکزی بیمارستان لازم است و نیازی به نوشتن روش اجرایی برای انبارش نیست.
۷. تنها معیار انتخاب جنس بسته‌بندی پک‌ها برای استریلیزاسیون، نوع فرآیند استریلیزاسیون است.
۸. با توجه به توانایی بالای اتوکلاوهای بیمارستانی، روش چیدن پک‌ها در چمبر دستگاه برای استریل کردن مهم نیست و می‌توان به هر روش دلخواه چینش را انجام داد.
۹. هدف از سیستم ردیابی و رهگیری پک‌ها، پیدا کردن فرد خاطی در بیمارستان و مراحل استریلیزاسیون است.
۱۰. برگه چاپی استریلیزرها در انتهای سیکل، بخشی از مونیتورینگ فیزیکی استریلیزرها است.
۱۱. زمانی که در اتاق عمل، عملی اورژانسی باید انجام شود، نیازی به آزمون سیکل استریلیزرها و ثبت نتایج نیست.
۱۲. اندیکاتور شیمیایی کلاس ۵ در استریلیزاسیون، عملکردی معادل اندیکاتور بیولوژیک دارد.
۱۳. شرکت X ادعا کرده است اگر از جنس بسته‌بندی ساخت آن‌ها برای اتوکلاوهای بیمارستانی استفاده شود، وسایل و پک‌های استریل‌شده، تا ۳ ماه با ضمانت استریل باقی می‌مانند. حرفشان را قبول دارم.
۱۴. بازخوانی یا Recall در بخش استریل مرکزی بیمارستان، فقط برای زمانی است که یک اندیکاتور بیولوژیک مثبت شده باشد.
۱۵. در زمانی که در اتاق عمل مشاهده می‌شود اندیکاتور شیمیایی داخل یک پک پاس نشده است، برای حفظ نظم موضوع باید مسکوت بماند و در اولین روز کاری بعدی موضوع به مسئول بخش استریل مرکزی اطلاع داده شود تا دیگر این مشکل تکرار نشود.
۱۶. اندیکاتور بیولوژیک بخار پس از انتهای سیکل، باید ۴۸ ساعت انکوبه شود.
۱۷. استریلیزرها بخار قادر به کشتن اسپورهای داخل اندیکاتور بیولوژیک استریلیزرها گاز اتیلن اکساید نیست.
۱۸. وجود یک اندیکاتور شیمیایی پاس نشده داخل یک پک در یک سیکل به این معناست که عمل استریلیزاسیون در مورد هیچ یک از پک‌ها در جاهای مختلف چمبر در آن سیکل رخ نداده است.
۱۹. اندیکاتور شیمیایی نوع پیشرونده مشکل حدس زدن در مورد نتایج استریلیزاسیون را حذف می‌کند.
۲۰. از یک PCD می‌توان فقط برای یک آزمون خاص استفاده کرد.

نام و تاریخ: